

Windows8のメール設定について

■ ご注意

Windows8 のスタート画面にある「メール」というソフトは POP 認証に対応しておりません。弊社が発行している * * * @cnw.ne.jp は登録、使用できません。



使用できません。

**WindowsLiveMail
2012 をご使用ください。**


**WindowsLiveMail
2012 のインストール手順**

①Microsoft の公式ページ <http://www.microsoft.com/> にアクセスします。

②「ダウンロード」をクリックします。




③「windowsEssentials」をクリックします。




④「今すぐダウンロード」をクリックします。




⑤「実行」をクリックします。



⑥「インストールする製品の選択」をクリックします。



⑦「メール」だけチェックをいれて「インストール」をクリックします。



⑧インストール中です。




⑨インストール完了後、「閉じる」をクリックします。



WindowsLiveMail2012 の設定

①スタート画面にある「WindowsLiveMail」をクリックします。




②「アカウント」→「電子メール」をクリックします。



③「自分の電子メールアカウントを追加する」ではアカウント通知書をもとに入力します。

- 「電子メールアドレス」
- 「パスワード」
- 「パスワードを保存する」にチェック
- 「表示名」 名前の入力
- 「電子メールアドレスのアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェック。

入力後「次へ」をクリックする



④「サーバー設定を構成」ではアカウント通知書をもとに入力します。

受信サーバー情報


- 「サーバーの種類」 POP3
- 「サーバーのアドレス」 mail.cnw.ne.jp
- 「ポート」 110
- 「ログオンユーザー名」 アカウント名
- 「送信メールサーバー」 mail.cnw.ne.jp

送信サーバー情報


- 「サーバーのアドレス」 mail.cnw.ne.jp
- 「ポート」 25

チェックボックスにはすべてチェックはいれません。


入力後「次へ」をクリックする




⑤「完了」をクリックします。



⑥登録したアカウントが登録されているか確認後、「アカウント」→「プロパティ」をクリックします。



⑦「詳細設定」をクリックして「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックをはずして、「OK」をクリックします。
(チェックが入ったままだと、メールサーバーの容量が一杯になり、メールが受信できなくなる場合があります)



以上で「WindowsLiveMail2012」の設定は終了です。

(ご自身のメールアドレスにメールを送受信すれば設定できているかご確認いただけます。)